

## RAJAPINTAPALVELUN KÄYTTÖNOTTO

- Yrityksen nimi -> Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet
- Tässä kohdassa pitää luoda uusi rajapintatunnus. Kopio tiedot "Käyttäjätunniste" sekä "Avain".
- Nämä tiedot tulee toimittaa osoitteeseen [support@flashnode.com](mailto:support@flashnode.com)

## FLASHNODE INTEGRAATION LISÄÄMINEN

- Yrityksen nimi -> Rajapintaresurssien oikeudet -kohdassa "Integraatiot-paneeli" pitää valita Flashnoden integraatio syöttämällä kenttään "Hae integraatiota nimellä" sana Flashnode.

## KÄYTTÖOIKEUDEN FLASHNODELLE

- Tämän jälkeen pitää Flashnoden integraatiolle avata tietyt käyttöoikeudet. Seuraavat kohdat pitää asettaa tilaan "Sallittu":

## ASIAKASTIEDOT

- Asiakaslistan nouto Netvisorista
- Asiakastietojen tuonti Netvisoriin

## TILAUKSET JA LASKUT

- Myyntilasku- ja -tilauslistan nouto Netvisorista
- Tilauksen nouto Netvisorista
- Myyntilaskun ja hyvityslaskun nouto Netvisorista
- Myyntilaskun, hyvityslaskun tai -tilauksen tuonti Netvisoriin

## MYYNTISUORITUS

- Myyntisuorituksen tuonti Netvisoriin

## TUOTTEET

- Tuotelistan nouto Netvisorista
- Tuotetietojen tuonti Netvisoriin
- Tuotetietojen nouto Netvisorista
- Tuotekuvien nouto Netvisorista
- Tuoteryhmät

## VARASTOTAPAHTUMAT

- Tuotesaldojen nouto varastoittain Netvisorista

*Jotta integraatio pystyy siirtämään tilauksia, täytyy Netvisorin rajapinta olla aktivoituna Netvisorissa (vaatii Professional- tai Premium-paketin) sekä rajapinta täytyy avata Flashnoden suuntaan. Huomioithan että rajapintaresurssien sallimiseen vaaditaan Netvisorissa Käyttäjähallitsija (KH)-rooli. Ilman tätä integraatiolle ei pääse sallimaan resursseja.*

---

Tuki: [+358 34 1091 116](tel:+358341091116)

[support@flashnode.com](mailto:support@flashnode.com)

[www.flashnode.com](http://www.flashnode.com)